



## MULTICOLOUR UIT ÉÉN BOL

**Materiaals:** Silvi blauw-groen (1) 1 bol,  
breinaalden nr. 10

**Stekenverhouding:** 10 steken in patroon  
gebreed zijn 9 cm breed, 13 naalden zijn 10  
cm hoog. Controleer dit en gebruik zo nodig  
andere naalden.

### Gebuurkte steken:

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1  
steek averecht.

Patroonsteek:

Heengaande naalden: 1 kantsteek, 2 steken

averechte tricotsteek,

\*6 steken tricotsteek, 4 steken averechte

tricotsteek, herhaal

vanaf \*, eindig met 2 steken averechte tricots-

teek, 1 kantsteek.

Teruggaande naalden: breien zoals de steken

zich voordoen.

### Werkwijze:

Zet 62 steken op en brei 3 naalden boordsteek.

Brei verder in patroonsteek.

Kabel in de 9e naald op elke baan tricotsteek als  
volgt: zet 3 steken op een hulpsnaald voor het werk,  
brei de volgende 3 steken recht, brei dan de 3  
steken van de hulpsnaald

recht. Kabel en/of minder hierna in de:

15e naald op elke tricotsteek baan: zet 3 steken op  
een hulpsnaald voor het werk, brei 1 steek recht, 2  
steken recht samenbreien, brei de 3 steken van de  
hulpsnaald recht, = 56 steken.

19e naald in elke averechte tricotsteek baan: 2  
steken averecht samenbreien, 2 steken averecht,  
= 50 steken. Minder in de averechte steken aan  
beide zijanten afwisselend aan de linker- en aan de  
rechterkant.

21e naald op elke tricotsteek baan: zet 2 steken op  
een hulpsnaald voor het werk, brei 1 steek recht, 2  
steken recht samenbreien, = 44 steken.

23e naald op elke averechte tricotsteek baan: 2  
steken averecht samenbreien, 1 steek averecht, = 38  
steken.

25e naald op elke averechte tricotsteek baan: 2  
steken averecht samenbreien, = 32 steken.

27e naald op elke tricotsteek baan: zet 2 steken op  
een hulpsnaald voor het werk, 2 steken recht samen-  
breien, 2 steken van de hulpsnaald recht breien, = 26  
steken.

29e naald: 1 kantsteek, \*2 steken recht samenbreien,  
1 steek recht, herhaal vanaf \*, eindig met 1 kants-  
teek, = 18 steken

31e naald 1 kantsteek, 1 steek op een hulpsnaald  
voor het werk zetten, 2 steken recht samenbreien,  
brei de steek van de hulpsnaald recht, = 12 steken.  
Brei nog 1 naald. Haal door de 12 steken een draad,  
trek aan en sluit de achternaad.

